



FICHE PROJET - MODOP VIDEO
AXAUNE - Documentations Utilisateur
Installation Détaillée Monoposte



FP 015U

Version D.02

Page 1 sur 3

Rôle	Description de la procédure d'installation de ModOP Vidéo 3.6R01 et +
Informations	
Applicable	Modop Vidéo MV 3.4R01 – Pour OS 32 ou 64 bits Version MODOP VIDEO Light ou Ultra
Droits d'accès	Dans le cas d'une installation en mode serveur, <ul style="list-style-type: none">l'utilisateur (son profil) doit posséder les droits d'accès au répertoire de gestion des licences sur le serveur.

1/ Installation	
Connecté administrateur de la machine	
Etape 1.1	Ouvrir le répertoire contenant le kit d'installation ou insérer le CD <ul style="list-style-type: none">lancer l'exécutable « setup-MV-3.6R0X-xx.exe »
Etape 1.2	Suivre les informations du kit
	En fin d'installation, le gestionnaire d'activation se lance automatiquement Voir « 2/ Activer le logiciel »

2/ Activer le logiciel – Transférer la clé d'installation	
Etape 2.1 En 1.1/ sélectionner le type d'installation Puis cliquer sur suivant	Etape 2.2 Faire parvenir à Axaune, le numéro de la clé
	



FICHE PROJET - MODOP VIDEO
AXAUNE - Documentations Utilisateur
Installation Détaillée Monoposte

FP 015U

Version D.02

Page 2 sur 3

3/ Activer le logiciel

Connecté administrateur de la machine

Etape 3.1


Copier le fichier MVU.DAT qui vous a été transmis dans le répertoire d'installation des licences

Etape 3.2

Lancer l'application « MVUAxauneLicence.exe » situé dans le répertoire d'installation et cliquer sur « suivant ».

En mode Monoposte, copier le fichier dans

- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MVU (Windows XP)
- C:\ProgramData\mvu (Windows 7 Pro)





Etape 3.3

Indiquer le type d'installation puis cliquer sur suivant

Etape 3.4.1

Sélectionner le fichier qui a été transmis





FICHE PROJET - MODOP VIDEO
AXAUNE - Documentations Utilisateur
Installation Détaillée Monoposte

FP 015U

Version D.02

Page 3 sur 3

3/ Activer le logiciel



Connecté administrateur de la machine

Etape 3.4.2

Sélectionner le fichier qui a été transmis

Etape 3.5

La licence est activée



Ouvrir une session **utilisateur** et lancer ModOp Vidéo Ultra

4/ Configuration des paramètres par défaut

Voir Fiche projet « FP127-DU-Modop-Configuration des repertoires et Parametres par défaut »

Conclusion :

X	Etat de la fiche	Date	Etat
	En Cours	02/11/2011	Création Nathalie FIGUEIRA
	Autre :	13/01/2012	MAJ pour MODOP VIDEO 3.4R01
X	Terminé	27/06/2014	MAJ 3.6R01 et +
		27/10/2014	MAJ